
www.dvm-reab.ru

ЗАМЕРЫ ДЛЯ ПОДБОРА ОПОРЫ ДЛЯ СТОЯНИЯ



Антропометрические данные ребёнка помогут определить:
- размер опоры для стояния;
- выбор и положение дополнительных поддержек и аксессуаров.

Замеры для подбора опоры для стояния у ребенка, который не может самостоятельно стоять можно провести в положении лежа, обеспечив правильное симметричное положение спины – бедер – голеней по отношению друг к другу.

При проведении замеров и подборе ТСР необходимо учитывать:


- замеры необходимо проводить в привычной для ребёнка одежде и обуви (ортопедической);
- антропометрические параметры не должны превышать и не должны быть ниже допустимых норм возможностей поддержек ТСР;
- замерять ребёнка непосредственно перед покупкой или заказом ТСР.
- если у ребёнка есть серьёзные деформации, подвывихи, сколиоза, контрактуры, кифозы, то замеры делаются с обеих сторон тела.

№	Что измеряется на теле человека	Элементы опоры	Пункт в приказе №687	Ваш размер
	СТОЯ			
1.	**От стоп до макушки**	Высота заднеопорного вертикализатора, или **высота подголовника.**	**1.1**	
2.	**Вес пользователя, кг**	Не должен быть больше номинальной нагрузки	**2.1**	
3.	**От стоп до груди**	Положение **грудной поддержки** на 4 пальца ниже подмышек.	**21.1**	
4.	**От стоп до промежности**	Положение **абдуктора**. Абдуктор располагается на 2-3 см. ниже промежности. Ребенок не должен «сидеть» на абдукторе	**21.3**	
5.	**От стоп до колена**	Положение **коленоупоров** (чаши коленоупоров располагаются не на коленной чашечке, а выше или ниже сустава, в зависимости от необходимой поддержки	**21.2**	
6.	От стоп до плеч	Высота верхнего модуля для опоры плеч и спины		
7.	От стоп до тазобедренного сустава	Положение **поддержки бедер** (ремень, боковые бедренные ограничители, бедренная секция)		
8.	Ширина таза	**Расстояние между бедренными упорами** + ширина таза+2 см. (при необходимости)		
9.	Ширина груди	**Расстояние между грудными упорами** + ширина груди+2 см. (при необходимости)		
10.	Длина стопы	Необходимая глубина подножки /стоподержателя	**21.4**	



https://dvm-reab.ru/

ЗАМЕРЫ ДЛЯ ПОДБОРА ОПОРЫ ДЛЯ СИДЕНИЯ



Замеры 1-4 производятся для всех видов опор, замеры - 5,6,7,8 ключевые при подборе опоры сидения, замеры 9,10 нужны для определения положения аксессуаров. Положение подголовника – определяется только, когда ребенок в опоре. Замеры для подбора опоры для сидения у ребенка, который не может самостоятельно сидеть можно провести в положении лежа, обеспечив правильное положение спины – бедер – голеней по отношению друг к другу (90 градусов).

№	Что измеряется на теле человека	Элементы опоры	Пункт в приказе №687	Ваш размер
	СТОЯ			
1.	**От стоп до макушки**	Рост	**1.1**	
2.	**Вес пользователя, кг**	Не должен быть больше номинальной нагрузки	**2.1**	
3.	**От стоп до груди**		**25.1**	
4.	**От стоп до промежности**		**25.3**	
5.	**От стоп до колена**		**25.2**	
	СИДЯ			
6.	От плоскости сиденья до плеча	**Высота спинки** опоры		
7.	**Длина голени**	**Высота сиденья** - расстояние от сиденья до подножки для стоп (измеряется по задней поверхности ноги)	**5.1.**	
8.	**Длина бедра**	**Глубина сиденья** = Длина бедра – 2 см.	**4.1**	
9.	**Ширина таза**	**Ширина сиденья** = ширина таза + 2 см.	**3.1**	
10.	Ширина груди	Ширина груди+2 см. = **положение боковых поддержек** по ширине		
11.	От плоскости сиденья до локтя	Определяет положение **подлокотников**		



Мы работаем, чтобы каждый ребенок сказал: «Я МОГУ!»